

2011 8 月版



一·IP 位址查詢

1. 點選【開始】,點選【控制台】進入。



2. 進入控制台後,點選【網路和共用中心】。

	A DAY DAVE & WANTER			在檢疗	示方式的地方,可以	** //	
考验 離撥設定				「切換以【類別顧示】或以 →→ (1000万元) × 20000 × 2000 × 2000 × 20000 × 20000 × 20000 × 20000 × 20000 × 20000 × 20000 × 200000000			植视方式: 大國末 • 類別(C)
3	HomeGroup	-	RemoteApp 和桌面連線	顧示語	查制台所有選項。 Windows CardSpace	副	
2	Windows Update	-	Windows 防火牆		工作列及 [開始] 功能表	P	日期和時間
	同步中心	@	地區及語言		字型		自動播放
2	色彩管理	p	行動作業中心		位置和其他就應器	1	系统
h	系統管理工具	82	使用者帳戶	4	個人化		效維實訊及工具
1	桌面小工具	æ	索引道項		通知區域圖示	3	備份與還原
¢	復原	R.	程式和功能		開始使用	I	漫鼠
-	裝置和印表機	i.	裝置管理員)12	資料夾選項 1.	1	電源選項
3	電話和數據機		預設程式		疑難排解	1	網路和共用中心
	網際網路遵項	0	認證管理員	Ş	語音辨識	٢	輕鬆存取中心
9	豐音	-	\$122	-	顯示		

 進入網路和共用中心後,請點選【變 更介面卡設定】。



♀ ♀ ↓ 控制台 ▶ 網路和網際網路 ▶ 網路連線 ▶

組合管理 🔻

国城連線

1.

網路 移 Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)

4. 請點選連接 CM 所使用的【區域連線】。



£59.		
IPv4 連線能	力:	網際網路
IPv6 連線能	力:	無網路存取
媒體狀態:		已駛用
連線時間:		03:09:20
5載5	_	
	日傳送 🏹	已收到
位元组:	3,446,864	1,890,912

	-	
内容	10	1
連線特定 DNS 尾碼		
描述	Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Fam	
實體位址	E0-CB-4E-D8-7F-DE	
DHCP已設用	是	
IPv4 位址	115.43.233.48	
IPv4 子網路遮罩	255.255.255.0	
已取得租約	2010年3月22日下午 02:06:06	H
租約到期	2010年3月22日下午04:06:06	
IPv4 預設開道	115.43.233.254	
IPv4 DHCP 伺服器	10.31.2.12	
IPv4 DNS 伺服器	115.43.224.193	
	203.133.1.8	
IPv4 WINS 伺服器		
NetBIOS over Topip E	是	
連結-本機 IPv6 位址	fe80::49b5:5ee9:47fe:7be3%11	
IPv6 菊珍剛道		-
< 111	*	

6. 在網路連線詳細資料中, IPv4 位址即為客戶 端網路卡所取得的 IP 位址。



二·IP 位址釋放更新步驟

1. 點選【開始】再點選【所有程式】。



2. 點選【附屬應用程式】。



 在附屬應用程式中,請點選【命令提 示字元】。



4. 進入命令提示字元後,輸入【ipconfig/ release】可以釋放 IP 位址。



5. 再輸入【ipconfig/renew】後即可更新網卡 IP 位址。





更多資訊歡迎至 http://www.cns.net.tw